




参考メールソフト「Windows Live Mail」です。

メールを設定する方法 (市内)

1. スタート画面上で右クリックし
画面下部に表示されたアプリバーから
「すべてのアプリ」をクリックします


※アプリ画面以外の方は左下のを
選択してLiveMailへ




2. スタート画面上でマウスポインターを動かし、画面下部に表示された「ボタン」をクリックします




3. 「Windows Live Mail」をクリックします



4. 「アカウント」タブをクリックし、「電子メール」をクリックします



5. 「電子メールアドレス」ボックスと「パスワード」ボックスに 登録するアカウント(お客様固有情報に基づく)を入力し、「次へ」をクリックします



6. 登録するPOPアカウントの情報を入力し、「次へ」をクリックします

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: mail.ictweb.ne.jp ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

次を使用して認証する:
クリア テキスト

ログオンユーザー名:
利用するユーザー名を入力(test等)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: mail.ictweb.ne.jp ポート: 587

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

キャンセル 戻る **次へ**

受信サーバー情報

サーバーの種類 → POP

サーバーのアドレス → mail.ictweb.ne.jp

ログオンユーザー名 → 利用するユーザー名を入力

送信サーバー情報

サーバーのアドレス → mail.ictweb.ne.jp

認証が必要 →

ポート: → 587

7. 「test@ictweb.ne.jp が追加されました」と表示されます
「完了」をクリックします

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました


✓ 「test@ictweb.ne.jp が追加されました」

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(F)

test@ictweb.ne.jp と表示されます

8. アカウントが追加されているのを確認します



9. 作成したアカウントを選択し「右クリック」-「プロパティ」をクリックしてください。



10.「サーバ」タブをクリックし、以下のように設定されているか確認してください。

Test(test) プロパティ

全般 **サーバ** セキュリティ 詳細設定

サーバ情報

受信メール サーバの種類(M) POP3

受信メール (POP3)(I): mail.ictweb.ne.jp

送信メール (SMTP)(U): mail.ictweb.ne.jp

受信メール サーバ

ユーザー名(A): test@ictweb.ne.jp

パスワード(D): ●●●●●●●●

パスワードを保存する(W)

クリアテキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)

送信メール サーバ

このサーバは認証が必要(V) 設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

サーバ情報
受信メール(POP3) → mail.ictweb.ne.jp

送信メール(SMTP) → mail.ictweb.ne.jp

受信メールサーバ
ユーザー名(A) → test@ictweb.ne.jp (例)
(電子メールアドレス)

このサーバは認証が必要(V)

11. 「詳細設定」タブをクリックし、以下のように設定されているか確認してください。

※弊社のメールボックスの容量は1GBまでとなっております。

「サーバにメッセージのコピーを置く」設定にされますと、メールボックスにメールが残る為、容量が1GBを超え送受信ができなくなります。

Test(test) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ 詳細設定

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(O): 587 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

受信メール (POP3)(I): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバにメッセージのコピーを置く(L)

サーバから削除する(R) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

送信メール(SMTP)→587

受信メール(POP3)→110

1.サーバにメッセージのコピーを置く
□チェックを入れません(※推奨)

※複数のパソコンでメールを確認したい場合には、ダイアログボックスの「サーバから削除する」にチェックを入れてから、メールを残しておく日数を指定してください。

設定を確認したら、「OK」ボタンをクリックして、電子メールアカウントの作成が終了します。