Windows 10 をご使用の方へ

1. デスクトップ画面にて、左下のウィンドウアイコンをクリックします。 H P PC - Va-hftwh 200 700 1000 A e × 裔 🛥 🖫 d⊕ 📮 A 🕺 15:56 2015/11, 2. 左上の アイコンをクリックすると、左下に「設定」が出るのでクリック。 (i) az ŧ # <u>Os</u> **i** ~ 鮗 🎟 🔛 🐗 🗮 🚳 e 3. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。



石垣ケーブルテレビ(株) Win10 4. 「イーサネット」をクリックします。



5.「アダプターのオプションを変更する」をクリックします。



6.	ネットワーク接続の画面が表示されます。 「ローカルエリア」を選択し、 <mark>右クリック</mark> します。			
		_	٥	×
	🗧 🚽 🔹 🕆 😰 > コントロール パオル 🧊 コントロール パオル項目 > オットワーク接続 💦 🗸 😵 🕹 🕹 🕹	,		P
	<u>₩</u> 2. •	1. · ·		?
	イーサネット ネッドフークケーブルが思惑されていた。 TAP-WinSZ Adapter V9 Froadcom NetLink (TM) Gigabit E			



7. メニューが表示されるので、「プロパティ」をクリックします。



8. 【ローカルエリア接続のプロパティ】というウインドウが表示されます。 "インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)"を選択状態にし、「プロパティ」をクリックします。

<u>表文</u> 王 -	■ <u></u>	D接続の [:]
3	ネットワーク 共有 1) Gigabir E	
	Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet	
	<u>構成(C)</u> この接続は次の項目を使用します(O):	
	 ✓ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント ✓ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有 ✓ ■ QoS パケット スケジューラ ✓ ▲ Lipk Layer Topology Discovery Tecpson for ✓ ▲ Lipk Layer Topology Discovery Tecpson for ✓ ▲ Type-ネット プロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4) 	
	Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver A Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Sources for all 1/2 c/C	
	インストール(N) 削除(U) プロ/(ティ(R) 説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイドエリア ネットワーク プロトコ ルです	

9. 【インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ】のウインドウが表示されます。

●IPアドレスを	·自動的に取得する(O) が選択されて	いることを確認します。
		7
	ーのアドレスを自動的に取得する(B)	」が選択されていることを確認します。

● IP アドレスを自動的に取得する(O) ○次の IP アドレスを使う(S):			
IP アドレス(I):	-		
サブネット マスク(U):	÷.		
デフォルト ゲートウェイ(D):			
電売 DNS サーバー(P): 代替 DNS サーバー(A):	1		
□終了時に設定を検証する(L)		詳細	設定(V)

10.